

Comment formater correctement mon disque dur pour « Kla.TV-Offline » ? (exFAT)


Pour que le disque dur soit lisible sur n'importe quel système, il est important qu'il soit correctement formaté. Il peut ensuite être lu et écrit sur Mac, Windows et Linux.

Attention : Toutes les données du disque dur seront irrémédiablement supprimées après ce processus ! Effectuez cette étape avant de copier quoi que ce soit sur le disque dur !

grafik.png
Image not found or type unknown

Instructions pour Windows

- Faites un clic droit sur le disque dur > sélectionnez « Formater »



- Sélectionnez « exFAT » comme système de fichiers et appuyez sur « Démarrer »





image.png
Image not found or type unknown


Instructions pour

MacOS

- Accédez à la loupe dans la barre de menus de Mac et saisissez « Utilitaire de disque » dans la recherche :



- Choisissez ❶ « Affichage » > « Afficher tous les appareils »
- Dans la barre latérale ❷, sélectionnez le périphérique de stockage que vous souhaitez formater. ATTENTION : Assurez-vous d'avoir choisi le bon disque dur. (Cliquez au-dessus du nom du disque dur)
- Cliquez sur ❸ « Supprimer »



- Sélectionnez « ExFAT » sous ❹ Format, puis cliquez sur ❺ « Supprimer »



„WD My Passport 260D Media“ löschen?

Durch das Löschen von „WD My Passport 260D Media“ werden alle dort gespeicherten Daten permanent gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht widerrufen werden.

Name: KlaTV-OFFL

4

Format: ExFAT

Schema: GUID-Partitionstabelle

Sicherheitsoptionen ...

Abbrechen

Löschen

5

grafik.png
Image not found or type unknown

Instructions pour

Linux

1. Démarrez l'ordinateur Linux et connectez le disque dur externe.
2. Vous avez maintenant besoin du programme « GParted », qui est déjà préinstallé sur la plupart des versions de Linux.
3. Ouvrez GParted et entrez votre mot de passe utilisateur.
4. Cliquez sur le champ de sélection en haut à droite et sélectionnez le disque dur à formater.
5. Sélectionnez à nouveau les partitions concernées, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Démonter ».
6. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Formater en tant que » et le système de fichiers souhaité (exFAT).
7. Cliquez sur la coche verte ci-dessus et confirmez à nouveau. Le disque dur est maintenant en cours de formatage.

Festplatte unter Linux formatieren